

インターネットに接続されていない環境での認証手順

インターネットに接続されていない環境では、そのまま認証を行うことができません。
このような環境では、ブラウザを備えインターネットに接続されたデバイス（他のパソコン、ノート PC、スマートフォンやタブレット等）から認証に必要な認証キーの生成が行えます。

認証キーの生成は「手動認証キーデータ生成サイト」にアクセスします。


<http://www.agtech.co.jp/psqlsn/>

(右記の QR コードからリンクしています。)



「手動認証キーデータ生成サイト」を使用した認証は、次の手順で行います。

1. 手動認証ユーティリティ(`clipaadm.exe`)を起動します。
手動認証ユーティリティは、次のフォルダーに存在します。
<32 ビット OS>
C:\Program Files\Action\PSQL\bin
<64 ビット OS>
C:\Program Files (x86)\Action\PSQL\bin
2. 「手順1」で、製品キー（「AG-TECH ライセンス証書」に記載されています。）
を入力し、「Enter」を押します。



```
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\custmain>clipaadm


手動認証ユーティリティ, Version 12.11.025.000
Copyright (C) Action Corporation

手動認証ユーティリティへようこそ。


手動認証では次の 3 つの手順が必要です。
  1: 有効な製品キーを入力する。
  2: アプリケーション サポートに製品キーと認証要求コードを連絡する。
  3: サポートから提供された認証キーを入力する。

手順 1: 30 文字の製品キーを入力してください: 3GRVD-2KXHW-BGPP6-P7JT9-VCT4X-VH6BF
```

3. 「認証要求コード:」が(赤枠の文字列)表示されます。



4. 「手動認証キーデータ生成サイト」にスマートフォン等のブラウザを備えたインターネットに接続できるデバイスでアクセスして、「製品キー」「認証要求コード」と「データ生成サイト」を開くと表示される「画像認証の文字列」を入力し、「認証キー データの生成」をクリックします。しばらくすると、「認証キー」が表示されます。



https://oem.pervasive.com/home/PhoneActivationForm/jj

手動認証キー データ生成サイト

このポータルは製品の認証を完了するために必要な認証キー データを生成します。

製品キー、認証コード、および画像認証の文字列を入力して、[認証キー データの生成] をクリックしてください。

- * 製品キーと認証要求コードはハイフンを入力する必要はありません。ほかのフィールドにフォーカスが移動するとハイフンが表示されます。
- * 英小文字は英大文字に自動変換されます。
- * Cookie がブロックされている場合、"入力した画像認証の文字列が間違っています" と表示され画像認証に失敗します。ブロックを解除した場合は、ローカルに保存されている Cookie を削除してからブラウザを再起動してください。

製品キー:

認証要求コード:

66750681

不正なアクセスを防ぐために下のテキストボックスに上記の文字列を入力してください。

生成された認証キーは下記の通りです:

トランザクション ID : 2146569818

認証履歴

製品キー	認証要求コード	認証キー
3GRVD-2KXHW-BGPP6-P7JT9-VCT4X-	JP-AW23-GKW7-YH3K-KFKQ-77PP-QJ3F-ATMW-	JP-35CYD-YH5G2-FDJCJ-2FP2X-D8WTG-

5. 手動認証ユーティリティに戻り、「手順3」に生成された「認証キー」を入力して「Enter」を押すと、認証が完了します。

```

コマンド プロンプト - clipaadm
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\custmain>clipaadm
手動認証ユーティリティ, Version 12.11.025.000
Copyright (C) Actian Corporation

手動認証ユーティリティへようこそ。

手動認証では次の 3 つの手順が必要です。
  1: 有効な製品キーを入力する。
  2: アプリケーション サポートに製品キーと認証要求コードを連絡する。
  3: サポートから提供された認証キーを入力する。

手順 1: 30 文字の製品キーを入力してください: 3GRVD-2KXHW-BGPP6-P7JT9-VCT4X-VH6BF

手順 2: アプリケーション サポートに製品キーと認証要求コードを連絡します
  認証要求コード: JP-AW23-GKW7-YH3K-KFKQ-77PP-QJ3F-ATMW-UDM3

手順 3: サポートから提供された認証キーを入力します: JP-35CYD-YH5G2-FDJCJ-2FP2X-D
8WTG-6GTMY

```

■ステータス 7224 が発生したら■

PSQL Workgroup で認証を行った時にステータス 7224 が発生したら、次の手順で PSQL Workgroup エンジン (w3dbsmgr.exe)を「管理者として実行」で起動後に、認証をおこなってください。

1. タスクバーの Pervasive Database を選択し、右クリックして表示される[エンジンを停止して終了]メニューを選び、エンジンを終了します。
2. エクスプローラーで次のフォルダーにある w3dbsmgr.exe を右クリックし、表示されるメニューから「管理者として実行」でエンジンを起動します。

<32 ビット OS>

C:\Program Files\Actian\PSQL\bin

<64 ビット OS>

C:\Program Files (x86)\Actian\PSQL\bin

認証および認証解除に関する全般的な説明は、

<http://www.agtech.co.jp/company/contact/>

に記載していますのでご覧ください。(右記の QR コードからリンクしています。)



以上